

PRESCRIPTION DES ECBU PAR LES IDE : LES BONNES PRATIQUES

LEADERSHIP INFIRMIER ET VALORISATION DES COMPÉTENCES

COMPÉTENCE IDE À **PRESCRIRE DES ECBU ET ANTIBIOGRAMMES** SI NÉCESSAIRE

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2026 fixant la liste des produits de santé et examens complémentaires [...] que les IDE sont autorisés à prescrire ou à renouveler.

INDICATION À LA PRESCRIPTION
BON USAGE DIAGNOSTIC

PRESCRIRE À BON ESCIENT

Uniquement en cas de signes fonctionnels urinaires :

- Brûlures et/ou douleurs mictionnelles
- Dysurie, pollakiurie avec ou sans fièvre associée

ÉVALUER LE CONTEXTE

- Âge : - de 16 ans / + ou - 65 ans
- Sexe : Homme ou Femme
- Grossesse / infection urinaire à répétition
- Immunodépression / insuffisance rénale

BONNES PRATIQUES DU PRÉLÈVEMENT

- Examen à faire avant toute prise d'antibiotiques
- Importance de l'accompagnement du patient dans toutes les étapes de son ECBU : *Toilette, 2ème jet, bonne manipulation du pot stérile*

DANS L'ATTENTE DES RÉSULTATS

Hydratation et surveillance de l'évolution des signes cliniques et fonctionnels

NON INDICATION À LA PRESCRIPTION
MAUVAIS USAGE DIAGNOSTIC

PAS D'ECBU SYSTÉMATIQUE

- Urines troubles ou malodorantes **seules** ne suffisent pas pour presrire un ECBU
- Fièvre isolée et syndrôme inflammatoire biologique sans signe fonctionnel urinaire

FEMME AVEC CYSTITE SIMPLE

⚠ ***PAS BESOIN D'ECBU***

FAIRE UNE BU OU ORIENTER VERS LA PHARMACIE

- Femme entre 16 et 65 ans
- Hors grossesse

CHANGEMENT DE SONDE URINAIRE

⚠ ***ECBU DE CONTRÔLE INUTILE***

- Pas de changement de sonde sans signe d'infection
- Si infection : attendre 24h d'antibiothérapie efficace

PAS D'ECBU DE CONTRÔLE EN FIN DE TRAITEMENT

⚠ ***ECBU DE CONTRÔLE INUTILE***

LIMITER LES ECBU INUTILES, C'EST AUSSI RÉDUIRE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

À RETENIR

Chaque ECBU inutile augmente le risque de prescription **inappropriée d'antibiotique.**



BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

BON USAGE DIAGNOSTIQUE :

LES IDE ONT UN **RÔLE CLÉ.**

www.cratb-ile-de-france.fr
cratb.idf@aphp.fr

GrIPI GROUPE INFIRMIER EN PATHOLOGIE INFECTIEUSE

CRAtb Centre Régional en Antibiothérapie Île-de-France

Pour un prélèvement urinaire réussi



1 Choisir le bon moment

- le matin au réveil ou 4 heures après une miction (= urine)
- préparer le flacon



2 Réaliser une toilette intime à l'eau et savon (parties génitales)




3 Se laver soigneusement les mains

ou réaliser une friction hydro-alcoolique pour éviter la contamination lors de la manipulation du flacon



4 Ouvrir le flacon stérile

- le manipuler sans toucher l'intérieur
- poser le couvercle à l'envers



5 Commencer à uriner, laisser couler dans les toilettes quelques secondes

puis uriner dans le pot



6 Refermer le flacon hermétiquement

sans toucher l'intérieur



7 Identifier et dater

votre prélèvement et le transmettre directement ou le stocker selon les consignes du laboratoire

CPias Auvergne • Rhône • Alpes

CRATB Auvergne - Rhône-Alpes

The EFLM European Urinalysis Guideline 2023 / Guide prélèvement microbiologique en EHPAD 2025

Janvier 2026